

依赖:

1. Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
2. 西尔特自动机图像处理软件
3. 相机驱动程序
4. 板卡驱动程序
5. 西尔特 superpro-sp7500 软件

机型	Windows XP 32bit	Windows 7 32bit	Windows 7 64bit	Windows 10 32bit	Windows 10 64bit	软件
superpro-sb01/01p	YES	YES				superpro-sb01/01p
superpro-sb02/03		YES		YES		superpro-sb02/03(v6), superpro-sb02/03/05/05e(v8)
superpro-sb04		YES	YES	YES	YES	superpro-sb04
superpro-sb06		YES	YES	YES	YES	superpro-sb06
superpro-sb05/05e		YES	YES	YES	YES	superpro-sb02/03/05/05e(v8)

软件安装

西尔特 superpro-sb02/03/05/05e(v8) 软件安装步骤:

- 操作系统 windows 7, 10; 32/64bit
- 安装系统需要的驱动
- Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
 - 打包在安装目录下/vcdist, 如果需要, 请自行手动安装
- 安装相机驱动(daheng USB HV series)
 - <http://spbot.xeltek.com.cn/tools/>
- 安装板卡驱动
 - <http://comizoa.co.kr/>
- 安装编程器 superpro-sp7500 软件
 - <http://www.xeltek.com.cn>
- 安装西尔特 superpro-sb02/03/05/05e 软件
 - <http://spbot.xeltek.com.cn>
- 安装西尔特自动机图像处理软件
 - <http://spbot.xeltek.com.cn/dists/superpro-sbcv/>
- 如果需要安装加密狗驱动, 请从 safenet 网站下载: <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dID=8589947119>

注意

1. 软件需要 IE11 支持
2. 需配置上相机 ID, 来区别上下相机; 配置方法见说明
3. 软件会在 ProgramData 下产生数据文件, 需保证足够的系统空间
4. 软件可能会在临时目录产生日志文件, 需保证足够的系统空间, 并及时清理
5. 需设定系统电源管理, 避免系统休眠